



Tabelle EXTRACT (unicode)

Bei Unicode-Systemen gibt es Probleme bei dem Zugriff der unstrukturierten Tabelle EXTRACT (Kurzdump UC_OBJECTS_NOT_CONVERTIBLE). Hier zeigen wir, wie der Zugriff erfolgen muss.

Wir wollen einen Eintrag aus der Tabelle EXTRACT lesen und die Daten (Workarea) vom Viewtyp ZZTEST_V einer Struktur zuweisen.

*** Datentypen

```
TYPES BEGIN OF ty_zztest_v.  
    INCLUDE STRUCTURE zztest_v.  
    INCLUDE STRUCTURE vimflagtab.  
TYPES END OF ty_zztest_v.
```

```
DATA ls_tmpk TYPE ty_zztest_v.  
DATA lv_line TYPE i.
```

*** Zeilennummer 1

```
lv_line = 1.
```

*** Erforderliche Feldsymbole

```
FIELD-SYMBOLS:  
<x1> TYPE x,  
<x2> TYPE x,  
<data> TYPE ANY,  
<extract> TYPE table.
```

*** Casting für EXTRACT durchführen

```
ASSIGN (,EXTRACT[']) TO <extract>.
```

*** Eintrag aus EXTRACT lesen

```
READ TABLE <extract> ASSIGNING <data> INDEX lv_line.
```

*** Casting der Workarea

```
ASSIGN <data> TO <x1> CASTING.  
ASSIGN (,LS_ZZTEST_V') TO <x2> CASTING.
```

*** Zuweisung über gecastete Strukturen: LS_ZZTEST_V ist nun gefüllt

```
<x2> = <x1>.
```